



SuperNova Enterprise

Tastenreferenz- Anleitung

CITRIX®

Ready

PAPENMEIER

RehaTechnik

Tastatur und Tastenbelegung auswählen: Während SuperNova läuft, können Sie die SuperNova Systemsteuerung durch das Halten der Taste STRG und der Leertaste öffnen. Dann drücken Sie ALT + a, um das Menü „Allgemein“ zu öffnen, dann t, um das Dialogfeld „Tastatur und Tastenbelegung“ zu öffnen, indem Sie das Tastenlayout, die bevorzugte Tastenbelegung und die Landessprache auswählen können. Drücken Sie OK, um alle Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. In diesem Dokument werden die Laptop Tastenkommandos, die sich von der Desktop Tastenbelegung unterscheiden, grau hinterlegt dargestellt.

SuperNova starten

SuperNova

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + S

Demo Installation (bei gleichzeitig vorhandener Vollversion)

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + D

Allgemein

Öffnen der SuperNova Systemsteuerung

LINKE STRG + LEERTASTE

SuperNova verlassen

FESTSTELLTASTE + F4

Dolphin Hilfe

FESTSTELLTASTE + F1

Nächstes Tastenkommando an Windows weitergeben

LINKE STRG + 7

FESTSTELLTASTE + 3

Vergrößerung Einstellungen

Vergrößerung ein/aus

LINKE STRG + NUM ENTER

ALT + 0

Größer

LINKE STRG + NUM PLUS

LINKE UMSCHALT + ALT + 0

Kleiner

LINKE STRG + NUM MINUS

LINKE UMSCHALT + ALT + MINUS

Bewegung

RECHTE STRG + CURSOR AUF/AB/LINKS/RECHTS

Vergrößerung

Vergrößerung Einstellungen

Ansicht (Vollbild, geteilter Bildschirm, festes Fenster, Vergrößerungslupe, automatische Lupe)

Farbschema ein/aus

Laufschrift

Laufschrift am Cursor starten

Bewegung Start/Stop

Geschwindigkeit verändern

Vorwärts/Rückwärts springen

Laufschrift verlassen

Mehrere Monitore

Monitor wechseln

Zwischen Monitoren hin und her schieben

Stimmen

Sprache an/aus

Schneller

Langsamer

Synthesizer wählen

LINKE STRG + NUM 7

ALT + UMSCHALT + M

LINKE STRG + NUM 0

ALT + UMSCHALT + C

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM 2

ALT + UMSCHALT + L

LEERTASTE

CURSOR AUF/AB

CURSOR RECHTS/LINKS

ESCAPE

FESTSTELLTASTE + MITTLERE MAUSTASTE

WINDOWS TASTE + UMSCHALT + CURSOR LINKS/RECHTS

Sprache

LINKE STRG + 0

ALT + STRG + 0

LINKE STRG + ß

ALT + CONTROL + SEITE AUF

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + ß

ALT + CONTROL + SEITE AB

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + PLUS

STRG + FESTSTELLTASTE + S

Stimmen

Landessprache

LINKE STRG + PUNKT

STRG + FESTSTELLTASTE + L

Sprache stoppen

STRG LINKS

Text lesen

Drücken Sie mehrmals, um buchstabieren zu lassen oder weitere Informationen zu erhalten.

Zeichen

NUM 4

FESTSTELLTASTE + CURSOR LINKS

Wort

NUM 5

FESTSTELLTASTE + CURSOR + RECHTS

Zeile

NUM 6

Weitere Kommandos zum Lesen

Drücken Sie mehrmals, um buchstabieren zu lassen oder weitere Informationen zu erhalten.

Selektierter Text

NUM 1

UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + CURSOR AB

Zeile bis Cursor

LINKE UMSCHALT + NUM 1

FESTSTELLTASTE + POS1

Zeile ab Cursor

LINKE UMSCHALT + NUM 2

FESTSTELLTASTE + ENDE

Dokumente lesen

Lesen ab hier

NUM PLUS

FESTSTELLTASTE + CURSOR AB

Klick und lesen ab hier

MITTLERE MAUSTASTE (MAUSRAD)

Lesen ab hier Stopp

STRG

Dokumentleser öffnen

FESTSTELLTASTE + NUM PLUS

ALT + UMSCHALT + D

Fensterzeile lesen

Gesamtes Fenster

Fokus

Statuszeile

Wo bin ich? (Fenstertitel und Fokus)

Sprechen erweitert

Tastaturhilfe ein/aus

Uhrzeit und Datum

Batteriestatus

Aussprache Einstellungen

Zeichenansage (Zeichen/Wörter/beides/kein)

Sprachausführlichkeit Stufe (Gering/Mittel/Hoch)

Touch Gesten

Lupe über den Touchscreen bewegen

Den Text an der Position ihres Fingers sprechen

Vergrößerung erhöhen

Vergrößerung verringern

NUM 9	FESTSTELLTASTE + B
NUM 0	FESTSTELLTASTE + CURSOR AUF
NUM 2	FESTSTELLTASTE + BILD AB
NUM 7	FESTSTELLTASTE + BILD AUF

FESTSTELLTASTE + MINUS	FESTSTELLTASTE + 1
LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM MINUS	FESTSTELLTASTE + F12
LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + NUM PLUS	UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + B

FESTSTELLTASTE + Ö	FESTSTELLTASTE + 2
FESTSTELLTASTE + ß	FESTSTELLTASTE + V

Touch Screen

1-FINGER WISCHEN IN IRGEND EINE RICHTUNG
1-FINGER TIPPEN UND HALTEN (NICHT SUPERNOVA BILDSCHIRMVERGRÖßERUNG)
2-FINGER AUSEINANDERZIEHEN
2-FINGER ZUSAMMENZIEHEN

Touch Gesten

SuperNova Touch-Leiste anzeigen/verbergen

3-FINGER EINZELTIP

Vergrößerung an/aus

3-FINGER DOPPELTIP

Dolphin Cursor

Der Dolphin Cursor bietet die Möglichkeit, Anwendungen zu verwenden, welche normalerweise eine Maus benötigen. Überprüfen Sie die Lesetasten erneut, um sicher zu gehen, dass sie verfügbar sind, während der Dolphin Cursor eingeschaltet ist. SuperNova wechselt automatisch zum Dolphin Cursor, wenn der Anwendungscursor eingeschränkt oder nicht verfügbar ist, wie beispielsweise im Webbrowser. Sie können dieses automatische Verhalten in der SuperNova Systemsteuerung im Dialog „Sprache“, „erweiterte Optionen“ festlegen.

Dolphin Cursor

Dolphin Cursor ein/aus

NUM MINUS

FESTSTELLTASTE + Y

Dolphin Cursor zum Applikations-Cursor bewegen

NUM STERN

FESTSTELLTASTE + MINUS

Navigation und Auswahl mit dem Dolphin Cursor

Um mit dem Dolphin Cursor Text zu markieren, verwenden Sie zusätzlich die UMSCHALTASTE. Dann drücken Sie STRG + C zum Kopieren.

Nächstes/vorheriges Zeichen oder Zeile

CURSORTASTEN

Nächstes/vorheriges Wort

LINKE STRG + CURSOR RECHTS/LINKS

Start/Ende der Zeile

POS1/ENDE

Start/Ende des Dokuments oder Fensters

LINKE STRG + POS1/ENDE

Nächstes/vorheriges Objekt inkl. Links oder Steuerelemente

TAB/UMSCHALT + TAB

Nächstes/vorheriges Fenster

LINKE STRG + TAB/LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + TAB

Von Zelle zu Zelle in einer Tabelle springen

FESTSTELLTASTE + CURSORTASTEN

ALT + STRG + CURSORTASTEN

Dolphin Cursor Tasten zur Schnellnavigation

Nutzen Sie diese Tasten, um sich durch Webseiten zu bewegen.

Sprungmarke	Ö	Überschrift	H	Überschriftenebene	1-6
Absatz	P	Tabelle	T	Link	K
Eingabefeld	E	Schaltfläche	B	Auswahlschalter	R
Kontrollfeld	X				

Es gibt weitere Schnellnavigationstasten, um die Navigation in Webseiten und anderen Applikationen zu erleichtern. Drücken Sie FESTSTELL + F1 in einem Programm, um eine vollständige Liste der Tastenkommandos zu bekommen.

Dolphin Cursor Maussteuerung

Mausklick links auf aktuellem Link oder Element ausführen

EINFÜGEN

FESTSTELLTASTE + 8

Mausklick rechts auf aktuellem Link oder Element ausführen

ENTFERNEN

FESTSTELLTASTE + 9

Ziehe den Mauszeiger zum Dolphin Cursor

RECHTE STRG + ENTFERNEN

FESTSTELLTASTE + GLEICH

Linke Maustaste festhalten

RECHTE STRG + POS1

STRG + FESTSTELLTASTE + 8

Rechte Maustaste festhalten

RECHTE STRG + RECHTE UMSCHALT + POS1

STRG + FESTSTELLTASTE + 9

Objekt fallenlassen (Drop)

RECHTE STRG + ENDE

STRG + FESTSTELLTASTE + 7

Objektsuche

Anmerkung: Einige Listen sind nur in bestimmten Office Applikationen oder im Web Browser verfügbar.

Öffne Objektsuche

FESTSTELLTASTE + TAB

Liste der Überschriften

FESTSTELLTASTE + 2

FESTSTELLTASTE + F6

Linkliste

FESTSTELLTASTE + 1

FESTSTELLTASTE + F7

Symbole im Infobereich

FESTSTELLTASTE + 0

FESTSTELLTASTE + F11

Braille

Braille ein/aus

LINKE STRG + LINKE UMSCHALT + 0

STRG + FESTSTELLTASTE + 0

Braille Ausführlichkeit

LINKE UMSCHALT + FESTSTELLTASTE + ß

STRG + FESTSTELLTASTE + V

Braille Kommandos sind den Tasten an der Braillezeile zugeordnet und damit abhängig vom Modell der Braillezeile. Nutzen Sie die Tastaturhilfe, um Informationen zu den Funktionen Ihrer Braillezeile zu erhalten.

Support

Drücken Sie FESTSTELLTASTE + F1 in einer beliebigen Anwendung (Word, Outlook, usw.). Das SuperNova-Hilfemenü bietet grundlegende Tipps und Richtlinien und nützliche Tastaturkürzel für die Anwendungen.

Unsere Website enthält ebenfalls verschiedene nützliche Ressourcen, darunter Schulungsvideos, SuperNova-Lernprogramme und eine regelmäßig aktualisierte Wissensdatenbank.

Besuchen Sie <https://www.papenmeier-rehatechnik.de/de/produkte/sehbehindert/vergroeuerung/supernova.html>

Unser geschultes Supportteam beantwortet gerne Ihre Fragen zu SuperNova:

Telefon: +49 2304 946 0

E-Mail: info.reha@papenmeier.de